

Выбор драйверов для совместимости с Microsoft Access

Для обмена данными между Micromine и Microsoft Access требуются драйверы, которые будут подходить под архитектуру Micromine. Это означает, что вам необходимо использовать драйверы для **64-разрядной** системы Access, если вы работаете с **64-разрядной** системой Micromine, либо драйверы для **32-разрядной** системы Access, если вы работаете с **32-разрядной** системой Micromine.

В этом документе мы рассматриваем Office 365 и Office 2016 как один и тот же продукт. Кроме этого, в связи с тем, что 32-разрядная система Office устанавливается по умолчанию, мы фокусируем свое внимание именно на этой версии.

В настоящее время Microsoft Office поставляется без встроенных драйверов, поэтому вам нужно установить их перед тем, как вы приступите к обмену данными с приложением Micromine. К сожалению, из-за того, что 64-разрядную и 32-разрядную системы Office (а также их драйверы) **невозможно установить параллельно**, вам необходимо тщательно подходить к выбору драйверов. Вот что мы рекомендуем:

64-разрядный Micromine с 32-разрядным Access

Это наиболее распространенная конфигурация:

1. Загрузите [свободно распространяемую 64-разрядную систему Access 2010](#) (от 1 июля 2016 г.)
2. Выберите *AccessDatabaseEngine_X64.exe*
3. Установите этот драйвер, указав в командной строке */passive* flag - пассивный флаг, например:

```
CD c:\<>downloaded location>  
  
AccessDatabaseEngine_x64.exe /passive
```

32-разрядный Micromine с 32-разрядным Access

Такая конфигурация - неплохой резервный вариант, даже если вы обычно используете 64-разрядное приложение Micromine. Кроме этого, считайте, что вам повезло, если вы работаете с базами данных MDB старого стиля, поскольку 32-разрядное приложение Micromine включает встроенную поддержку.

Чтобы использовать обновленные базы данных accdb:

1. Загрузите [свободно распространяемую систему Access 2016 Database Engine](#) (от 15 марта 2017 г.)
2. Выберите *AccessDatabaseEngine.exe* (**32-разрядная** версия, обратите внимание на предупреждение ниже)
3. Установите этот драйвер, указав в командной строке */passive* flag - пассивный флаг, например:

```
CD c:\<>downloaded location>  
  
AccessDatabaseEngine.exe /passive
```

Другие конфигурации:

Основные правила:

- Если **архитектура приложений совпадает** (например 64-разрядный Micromine и 64-разрядный Access), просто установите драйверы для **архитектуры и версии Office** (например 64-разрядный Office 2016).
- Если **архитектура не совпадает** (например 32-разрядный Micromine и 64-разрядный Office), загрузите драйверы, которые **будут подходить под архитектуру Micromine для другой версии Office**, а не для той, которая у вас установлена. (Например драйверы для 32-разрядной системы Access 2010, чтобы использовать их с 64-разрядной системой Office 2016.)

Будьте осторожны: **применение неверной архитектуры к вашей установленной версии Office может уничтожить её!** Пожалуйста, обратитесь в региональный офис MICROMINE, если вам необходима помощь в этом вопросе.